

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПО
“БАЗОВЫЙ БЛОК КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАДОМ MILKiT”
Инструкция по установке
Листов 8

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Обнинск 2022

АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведено описание инструкции по установке программы базового блока комплексной системы управления стадом MILKit. Программное приложение является основной частью системы управления стадом. Программное приложение предназначено для оперативного управления стадом сотрудниками фермерского хозяйства.

Программное приложение ориентировано на использование в персональных компьютерах под управлением ОС Windows.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	4
1.1. Обозначение и наименование программы	4
1.2. Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы	4
1.3. Языки программирования, на которых написана программа	4
2. Инструкция по установке	5
3. Рекомендуемые технические требования	6
Перечень принятых сокращений	7

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Обозначение и наименование программы

Обозначение: MILKit.exe

Наименование: MILKit – ‘умная’ ферма

1.2. Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы

Для функционирования программы необходимо следующее ПО:

- А) ОС Microsoft Windows 10
- Б) Среда Microsoft .Net Framework v.4.6.1
- В) СУБД Microsoft SQL Server Express v.17.0

1.3. Языки программирования, на которых написана программа

Программа разработана на языке C# v.7.0

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Скачайте и сохраните инсталлятор на своём компьютере;
2. Запустите MILKit_Setup (рисунок 1);




Рисунок 1 –Инсталлятор MILKit_Setup

3. В процессе инсталляции будут установлены следующие компоненты:
 - -MILKit 1.6.0.0 (Demo);
 - -MsSqlCmdLnUtils (15.0);
 - -Microsoft SQL Server 2019 (15.0.2000).
4. Во время установки потребуются права администратора;
5. В случае проблем с антивирусом, отключите его и запустите установку заново;
6. По завершению, на рабочем столе появятся два ярлыка «MILKit» (интерфейс для работы с демонстрационной базой данных) и «Очистить изменения демо БД» (отменяет все ранее внесенные изменения пользователем и приводит базу данных к исходному состоянию) (рисунок 2).





Рисунок 2 – Ярлыки «MILKit» и «Очистить изменения демо БД»

7. Запустите MILKit для просмотра и изменения базы данных (рисунок 3)



3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Рекомендуемые технические требования компьютера для установки MILKit

- Microsoft® Windows® 10 64 разрядная русскоязычная (локализованная), либо корректно русифицированная версия;
- Язык программ, не поддерживающих Юникод – Русский (Россия);
- Процессор - четырехъядерный или более;
- Тактовая частота процессора - 3,6 ГГц и более;
- Оперативная память - не менее 4 Гб;
- Свободное место на жестком диске - 2 Гб;
- Видеокарта - -----;
- Разрешение экрана - 1920×1080;
- Сетевой интерфейс - 10/100 Мбит/сек (порт RJ-45);
- Наличие манипулятора «мышь» или иного указательного устройства (сенсорный экран, трекбол (track ball), тачпад (TouchPad), графический планшет).

Устанавливаемые компоненты

- -MILKit 1.6.0.0 (Demo);
- -MsSqlCmdLnUtils (15.0);
- -Microsoft SQL Server 2019 (15.0.2000).

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ПО	Программное обеспечение
ОС	Операционная система
СУБД	Система управления базами данных

